## StarCAM Win10 兼容解决方案

以下问题针对 StarCAM 软件在 win7/win8/win10 出现的问题进行解答

## 一、兼容性设置

StarCAMX4.X 版的所有程序为保证低配置用户需要,目前是采用 32 位代码编译的,在 Win10 及其它 64 位系统中运行时,需调整程序运行的兼容模式。方法如下:

- 进入 StarCAM 软件的安装目录下(win10 默认安装时是: c:\Program Filed(x86)\StarCAM
   4.X>),可看到软件安装目录下的所有文件和可执行程序名。
- 2、选择某一可执行程序名,例如"StarCAD.exe",单击鼠标右键,选择"属性",在"属性"对话框中选择"兼容性"页面。下左图:

🔀 StarCAD.exe 属性	× MarcaD.exe 属性 ×
常规 兼容性 安全 详细信息 以前的版本	常规 兼容性 安全 详细信息 以前的版本
如果此程序不能在这个版本的 Windows 上正常工作,请尝试运行兼容性疑难解答。 运行兼容性疑难解答 如何手动选择兼容性设置? 兼容模式 以兼容模式运行这个程序: Windows 8	<ul> <li>如果此程序不能在这个版本的 Windows 上正常工作,请尝试运行兼容性疑难解答。</li> <li>运行兼容性疑难解答</li> <li>如何手动选择兼容性设置?</li> <li>兼容模式</li> <li>☑ 以兼容模式运行这个程序:</li> <li>Windows XP (Service Pack 3) ∨</li> </ul>
设置 □简化的颜色模式 8位(256)色 □用 640 x 480 屏幕分辨率运行 □禁用全屏优化 □以管理员身份运行此程序 更改高 DPI 设置	设置 ☐ 简化的颜色模式 8 位(256)色 ☐ 用 640 × 480 屏幕分辨率运行 ☐ 禁用全屏优化 ☐ 以管理员身份运行此程序 更改高 DPI 设置 ● 更改所有用户的设置
确定 取消 应用(A)	确定 取消 应用(A)

- 3、在兼容性页面中勾选"以兼容模式运行这个程序",然后在下位框列表中选择"Windows XP(SP3)"项。见上右图:
- 4、在兼容页面下单击"应用"完成兼容设置。其它程序(StarCUT.exe,StarTEST.exe....)也 按如此设置。
- 5、再次运行程序即可解决兼容性问题。

二、排料时零件轮廓与阴影不重叠解决方法

StarCUT 套料模块在部分 Win7/Win8/Win10 下套料时,出现了软件轮廓线与零件填充图形不重叠,见下图示意:



64 位系统中增加了文字显示比例选项,文字显示比例设置不对应时会出现该问题。 解决方法:进入控制面板-> 外观和个性化-> 显示设置页面,见下图:

		▼ *
控制面板主页调整分辨率	使阅读屏幕上的内容更容易 通过选择其中一个选项,可以更改屏幕上的文	? 文本大小以及其他项。若要暂时放大部分屏幕,请使用 <u>放大</u>
👽 校准颜色	镜工具。	
更改显示器设置 调整 ClearType 文本	⑦ 较小(S) - 100% (默认)	预览
设置自定义文本大小(DPI)	⑦ 中等(M) - 125%	
	◉较大(L) - 150%	
	🛓 此更改將在您下次登录时生效。	应用(A)

在上图中将文字显示比例改为100% (默认),见下图:

	0.00				
	▶ 外观和个性化 ▶ 显示		<b>- 4</b> <del>9</del>	搜索控制面板	Q
控制面板主页	使阅读屏幕上的内	容更容易	心及其他语 关键		
调整分辨率	<u>這</u> 工具。	,可以更以用兼工的文本入小	以及共鸣飒。石室	e目1100人印/J/开幕,F	31327H3/1X/X
更改显示器设置 调整 ClearType 文本		预览			
设置自定义文本大小(DPI)	⑦ 中等(M) - 125%				
	⊚ 较大(L) - 150%	5			
	🗼 此更改將在您下次登	经录时生效。		Б	立用(A)

单击"应用",再次启动计算机后,即可解决。